

Düngeprogramm								Alle Mengenangaben in ml pro 10 Liter Wasser								
Misch-reihenfolge		Klone		Wachstum				Blüte								
Mischreihenfolge ↓		Pre Soak	Feed	W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3	W 4	W 5	W 6	W 7	W 8	W9 FLUSH
	Balance	Als pH-up nutzen		Als pH-up nutzen (empfohlen für Nährstofftanks und Düngecomputer)												
	Cleanse	3	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	13-26	26
	CaMg			8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13		
	Grow A			29	29	29	29									
	Grow B			29	29	29	29									
	Bloom A	13	26					32	32	32	32	26	24	13	11	
	Bloom B	13	26					32	32	32	32	26	24	13	11	
	PK								11	11	16	24	26	32	26	
Zielwert	EC	1.5	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3	1.7	1.5	<0.1
	PPM 500	750	1000	1050	1050	1050	1050	1150	1150	1250	1300	1200	1150	850	750	<50
	PPM 700	1050	1400	1470	1470	1470	1470	1610	1610	1750	1820	1680	1610	1190	1050	<70
	pH	5.6		5.5-5.8 (Kokos / Steinwolle) 5.9-6.2 (Torfbasierte Substrate)				5.8-6.2 (Kokos / Steinwolle) 6.0-6.4 (Torfbasierte Substrate)								6.0-6.4 (Alle)

Sprühprogramm							Alle Mengenangaben in ml pro 10 Liter Wasser		
			Wachstum				Blüte		
IPM	Anwendungshäufigkeit		W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3
	Vorbeugend	2x Woche	158-238	158-238	158-238	158-238	158-238	158-238	158-238
	Befall	3x Woche	238-317	238-317	238-317	238-317	238-317	238-317	238-317
Stack	2x Woche		18	18	18	18	18	18	18
	Kann mit IPM gemischt werden								

Hinweis: Den Plan ggf. sortenabhängig an die Anzahl der Wochen für einen Durchgang anpassen.

CLEAN LINE
PROCEDURES



IPM LINE
PROCEDURES

